




- 1 [スタートボタン]から[電子メール] (Windowsメール) を起動します。  
 ※ [電子メール]がWindowsメールとなっていない場合は、[スタート] ボタン -[すべてのプログラム] -[Windowsメール] から起動します。




- 2 [ツール]メニューをクリックし[アカウント]を選択します。




- 3 [インターネットアカウント]画面が表示されますので、[追加] ボタンをクリックします。



- 4 [電子メールアカウント]を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。




- 5 [名前]画面が表示されますので、以下の入力を行い[次へ] ボタンをクリックします。



- 6 [インターネット電子メールアドレス]画面が表示されますので、以下の入力を行い[次へ]をクリックします。

表示名 お客様のお名前  
 ※メール差出人として表示される名前になります。



- 7 [電子メールサーバのセットアップ]画面が表示されますので、以下の設定と入力を行い[次へ] ボタンをクリックします。

電子メールアドレス	メールアドレス
-----------	---------

- 8 [インターネットメールログオン]画面が表示されますので、以下の設定と入力を行い[次へ] ボタンをクリックします。

受信メールサーバの種類	POP3
受信メール (POPまたはIMAP) サーバー	mail.expo-net.jp
送信メール (SMTP) サーバー名	mail.expo-net.jp
送信サーバは認証が必要	チェックする

- 9 [設定完了]画面が表示されますので、[完了] ボタンをクリックします。

ユーザ名	POP3
パスワード	POP3
パスワードを保存する	チェックする


※ 新着メールを確認する際にパスワードを入力する場合は、  
「パスワードを保存する」のチェックを外してください。

- 10 [インターネットアカウント]画面に戻りますので、[プロパティ] ボタンをクリックします。

- 11 [プロパティ]画面の[全般]タブが表示されますので、以下の設定と入力が行われているか確認し、[次へ] ボタンをクリックします。


- 12 [サーバー] タブをクリックし、以下の設定と入力が行われているか確認し[適用] ボタンをクリックします。

メールアカウント	任意の名称
P0ユーザー情報	
名前	お客様のお名前
会社	任意の会社名 ※個人でご利用の場合、設定の必要はありません。
電子メールアドレス	メールアドレス
返信アドレス	任意※ 返信アドレスを指定する場合は入力します。 通常は設定の必要はありません。
メールの受信時 および同期時にこの アカウントを含める	チェックする



- 13 [詳細設定] タブを選択し、以下のように設定し[OK] ボタンをクリックします。

サーバー情報	
受信メールサーバーの種類	POP3
受信メール (POP3)	mail.expo-net.jp
送信メール (SMTP)	mail.expo-net.jp
受信メールサーバー	
ユーザ名	メールアカウントID (メールアドレスと同様)
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェックする (任意) ※ 新着メールを確認する際に毎回パスワードを入力する場合は、[パスワードを保存する] のチェックを外してください。
セキュリティで保護されたパスワードでログオンする	チェックしない
送信メールサーバー	
このサーバーは認証が必要	チェックする



- 14 [インターネットアカウント] 画面が表示されますので[閉じる] ボタンをクリックします。

サーバーのポート番号:	
送信メール (SMTP)	587
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要	チェックしない
受信メール (POP3)	110
サーバーのタイムアウト	任意 (通常は変更不要)
送信:	
次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する	チェックしない (任意)
配信:	
サーバーにメッセージのコピーを置く	任意※ 受信したメールデータをサーバーから削除しない場合にはチェックしてください
サーバーから削除する	任意の日数
[ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除	任意

